

## ¿Cómo se instala el agente remoto en Windows Vista?

Si se instala como servicio, entonces no se podrá tener control remoto.

La manera de poder tener control remoto es instalarlo como Tarea de Windows, lo cual se realiza mediante los siguientes pasos

1. Crear una carpeta en el disco duro local y ahí copiar los archivos
  - TareaRemotoVEO.exe
  - TareaRemotoVEO.xml
  - Iexplorehp.exe
2. Definir el nivel de privilegio
  - Seleccionar el archivo "TareaRemotoVEO.exe"
  - Con el ratón, dar clic derecho
  - Elegir "Propiedades"
  - Seleccionar la pestaña "Compatibilidad"
  - En la parte inferior, en el grupo "Nivel de privilegio", marcar "Ejecutar este programa como administrador"
  - Presionar el botón "Aceptar"
3. Ejecutar el programa "TareaRemotoVEO.exe"
4. Despliega alguno de los siguientes diálogos
  - con el título "Control de cuentas de usuario" y el contenido del diálogo es "Un programa no identificado desea tener acceso a este equipo", responder presionando el botón "Permitir"
  - con el título "Control de cuentas de usuario" y el contenido del diálogo es "Windows necesita su permiso para continuar", responder presionando el botón "Continuar"
5. Despliega dos ventanas
  - una ventana con el título "Programador de tareas"
  - la otra ventana con el título "Firewall de Windows con seguridad avanzada"
6. Configuración del "Programador de tareas"
  - Seleccionar la ventana "Programador de tareas"
  - Del menú principal, seleccionar
    - Acción
    - Importar tarea
  - Seleccionar el nombre de archivo "TareaRemotoVEO.xml"
  - Presionar el botón "Abrir"
  - En la pestaña "Acciones"
    - Presionar el botón "Editar"
    - En "Programa o script", modificar la ruta del archivo "TareaRemotoVEO.exe", de tal manera sea la ruta mas el archivo y adicionalmente tenga el parámetro "-tarea", por

ejemplo: "C:\Archivos de programa\VEO\  
TareaRemotoVEO.exe" -tarea

- Presionar el botón "Aceptar"
  - Presionar el botón "Aceptar"
  - Del menú principal, seleccionar
    - Archivo
    - Salir
7. Configuración del "Firewall de Windows con seguridad avanzada"
- Seleccionar la ventana "Firewall de Windows con seguridad avanzada"
  - Configuración del PING
    - De la lista de la izquierda, dar un clic a "Reglas de entrada"
    - En la lista de la derecha ("Acciones"), dar un clic a "Nueva regla"
    - Elegir "Personalizada", presionar el botón "Siguiete"
    - Elegir "Todos los programas", presionar el botón "Siguiete"
    - En "Tipo de protocolo", elegir "ICMPv4"
    - En "Configuración ICMP", presionar el botón "Personalizar"
    - Despliega un diálogo con el título "Personalizar configuración de ICMP", elegir "Tipos de ICMP específicos"
    - Marcar "Petición de eco" y presionar el botón "Aceptar"
    - Presionar el botón "Siguiete"
    - Presionar el botón "Siguiete"
    - Presionar el botón "Siguiete"
    - Presionar el botón "Siguiete"
    - En "Nombre" escribir "Eco ICMP (VEO)"
    - Presionar el botón "Finalizar"
  - Configuración de los puertos de VEO
    - De la lista de la izquierda, dar un clic a "Reglas de entrada"
    - En la lista de la derecha ("Acciones"), dar un clic a "Nueva regla"
    - Elegir "Puerto", presionar el botón "Siguiete"
    - Elegir "TCP"
    - Elegir "Puertos locales específicos" y capturar 10500,10501
    - Presionar el botón "Siguiete"
    - Presionar el botón "Siguiete"
    - Presionar el botón "Siguiete"
    - En "Nombre" escribir "Puertos VEO"
    - Presionar el botón "Finalizar"

- Cerrar la ventana con el título "Firewall de Windows con seguridad avanzada"
8. Del menú principal, seleccionar
    - Archivo
    - Salir
  9. Reiniciar la computadora remota

### **¿Cómo se desinstala el agente remoto cuando está instalado como Tarea en Windows Vista?**

1. Ejecutar el archivo "Desinstalador.exe"
2. Esperar a que despliegue el mensaje "El remoto se ha desinstalado exitosamente"
3. Eliminar la Tarea del "Programador de tareas"
  - Presionar el botón "Inicio"
  - Panel de control
  - Herramientas administrativas
  - Programador de tareas
  - Despliega un diálogo con el título "Control de cuentas de usuario" y el contenido del diálogo es "Windows necesita su permiso para continuar", responder presionando el botón "Continuar"
  - En el panel central con el título "Resumen de Programador de tareas (actualización mas reciente: <fecha hora>)", existen tres secciones, cuyos nombres son
    - Introducción al Programador de tareas
    - Estado de cuenta
    - Tareas activas. En esta sección:
      - localizar la tarea cuyo "Nombre de tarea" sea "TareaRemotoVEO"
      - Dar doble clic encima de "TareaRemotoVEO"
      - Del menú principal, seleccionar
        - Acción
        - Eliminar
        - Despliega un diálogo con el título "Programador de tareas" y el contenido del diálogo es "¿Está seguro de que desea eliminar esta tarea?", responder presionando el botón "Si"
  - Del menú principal, seleccionar
    - Archivo
    - Salir

- Cerrar la ventana de “Herramientas administrativas”

### **¿Cómo se instala la ConsolaVEO en Windows Vista?**

Realizar los siguientes pasos

1. Ejecutar el instalador (Setup.exe)
2. Elegir “Permitir”
3. Presionar el botón “Next”
4. Presionar el botón “Next”
5. Presionar el botón “Next”
6. Presionar el botón “Next”
7. Presionar el botón “Install”
8. Presionar el botón “Finish”

### **¿Cómo se configura la ConsolaVEO en Windows Vista?**

Es raro que se requiera realizar estos pasos manualmente (debido a que el instalador los realiza de manera automática), de todas maneras se detalla por si llega a requerirse.

Para permitir la ejecución del archivo ConsolaVEO.exe

1. Abrir el explorador de archivos de Windows
2. Abrir la carpeta “C:\Archivos de programa\VEO”
3. Seleccionar el archivo “ConsolaVEO.exe”
4. Con el ratón, dar clic derecho
5. Elegir “Propiedades”
6. Seleccionar la pestaña “Compatibilidad”
7. En la parte inferior, en el grupo “Nivel de privilegio”, marcar “Ejecutar este programa como administrador”
8. Presionar el botón “Aceptar”
9. Ejecutar el archivo “ConsolaVEO.exe”
10. Despliega un diálogo con el título “Control de cuentas de usuario” y el contenido del diálogo es “Un programa no identificado desea tener acceso a este equipo”...”ConsolaVEO.exe”
11. Elegir “Permitir”